

# Liberando o Acesso Externo ao DOX Portal

Quer acessar o DOX Portal de qualquer lugar, com um endereço personalizado e seguro? Veja como liberar o acesso externo de forma simples e eficiente:

## ?? O que você vai precisar

- **Domínio próprio:**

Registrado no [Registro.br](http://Registro.br) (ou outro provedor), com acesso ao painel de DNS para criar ou editar registros.

- **Internet com IP público fixo:**

Necessário para garantir que seu endereço sempre aponte para o servidor correto.

- Não sabe se sua conexão possui IP fixo? Consulte sua operadora de internet.

- **Endereço IP público em mãos:**

Para saber qual é o seu IP público, acesse: [meuip.com.br](http://meuip.com.br).

- **Permissão de acesso ao roteador/firewall:**

Será necessário criar uma regra de redirecionamento (NAT/Port Forward) para liberar o acesso ao servidor do DOX Portal.

- **Acesso ao servidor onde o DOX Portal está instalado:**

Você vai precisar liberar portas no firewall do Windows e conferir as configurações do sistema.

## 1?? Crie o subdomínio para o DOX Portal

- No painel de DNS do seu domínio, crie um subdomínio (ex: **dox.suaempresa.com.br**) e aponte para o IP público fixo da sua empresa. Usualmente, você deverá criar um registro de DNS do tipo A, vinculado ao seu endereço IP público.

- Confirme se está funcionando com o comando:

- `ping dox.suaempresa.com.br`

## 2?? Libere a porta de comunicação no seu firewall/gateway

- **Descubra a porta usada pelo DOX:**

Abra o **Ema\_Configurador** (C:\Ema\_Software\Contas\_ERP\Ema\_Configurador.exe) e veja qual porta está configurada como **Porta Principal** (padrão é 80, mas pode ser outra).

- **No firewall/roteador:**

Crie uma regra de **NAT/Port Forward** redirecionando a porta configurada para o IP interno do servidor DOX. Essa configuração é realizada de maneira diferente, de acordo com cada sistema ou equipamento.

- Exemplo:

- **Porta externa:** 80 (HTTP) ou a porta que estiver configurada
- **Destino interno:** IP do servidor DOX (ex: 192.168.1.100)
- **No Windows Firewall:**  
Libere a mesma porta para entrada de conexões externas.

## 3?? Acesse o DOX Portal de fora da empresa

Agora você já pode acessar de qualquer lugar, usando:

- **Endereço padrão:**  
<http://dox.suaempresa.com.br>
- **Se usar porta diferente da 80:**  
Inclua na URL (ex: <http://dox.suaempresa.com.br:8080>)

## ? Dicas extras

- **Redirecionamento automático:** Se precisar, configure um redirecionamento de URL no seu serviço de hospedagem para facilitar o acesso sem precisar informar a porta, caso utilize uma porta alternativa a 80.
- **Atualize a URL do portal no DOX:**  
No sistema DOX, vá em **Configurações** → **Parâmetros Gerais** → **Aba Geral** → **URL do portal** e informe o endereço externo criado.

---

Revision #2

Created 1 August 2025 14:05:15 by Felipe Rodrigues

Updated 1 August 2025 14:22:06 by Felipe Rodrigues